

GUIDE · VOL.01

마이너드 기본 셋팅 가이드

회원가입부터 다운로드, 설치, 첫 실행, 그리고 AI 연결까지.
처음 오신 분도 이 책 한 권이면 바로 시작할 수 있습니다.

회원가입

다운로드

설치 · 보안 경



차례

01	시작하기 전에	마이너드가 하는 일 · 준비물
02	회원가입	Google 또는 이메일 가입
03	앱 다운로드	플랫폼 고르기 · 바로 받기
04	설치하기	SmartScreen · 백신 경고 해결
05	첫 실행과 로그인	언어 · 로그인 · 체험 시작
06	AI 연결하기	온보딩 연결 · 데스크탑 앱 연결 · API 키 · 로컬 모델
07	화면 둘러보기	프로젝트 · 라이브러리 · 마이보드 · 플러그인 · 설정
08	자주 묻는 질문	업데이트 · 비밀번호 · 보안

이 책 읽는 법

버튼

앱·웹 화면에 있는 버튼 이름을 표시한 것입니다. (PDF 안에서 누리는 버튼은 아닙니다) 화면에서 같은 이름을 찾아 누르세요.

1

그림 속 빨간 번호는 누를 순서입니다.

흐리게 가려진 부분은 개인 정보(경로·현장명·계정)라서 일부러 지운 곳입니다.

01 BEFORE YOU START

시작하기 전에

마이너드(MYNERD)는 내 PC에서 돌아가는 AI 업무 자동화 앱입니다. 하고 싶은 일을 말하면 실행 가능한 워크플로우로 바꿔 주고, 자료는 내 PC에 남습니다.

YOUR AI

쓰던 AI를 그대로

Claude · ChatGPT 구독을 연결하면 그 AI가 자동화를 만들고, 만들어진 자동화는 내 PC 안에서 돕니다.

WORKFLOW

채팅 → 워크플로우

말로 설명한 일을 노드로 이어진 워크플로우로 만들어 반복 실행합니다.

MCP · CLI

외부 프로그램도 조작

스케치업 같은 프로그램은 MCP로 연결해서, AI가 그 프로그램을 직접 다루게 합니다.

LIBRARY

남이 만든 것도 바로

웹 라이브러리에서 위젯·워크플로우를 받아 내 보드에 설치할 수 있습니다.

✓ 준비물

항목	내용
운영체제	Windows (macOS는 준비 중)
계정	Google 계정 또는 이메일 주소 하나
인터넷	가입·다운로드와 Claude·ChatGPT 연결에 필요합니다.
AI 구독 (권장)	Claude Pro·Max 또는 ChatGPT Plus·Pro. 지금은 Claude와 Codex(ChatGPT) 만 연결할 수 있습니다.
저장공간 (로컬 모델 쓸 때만)	로컬 AI 모델은 수 GB 단위입니다. 로컬 모델을 쓸 분만 여유 공간을 확보하세요.



걸리는 시간

가입 1분 · 다운로드/설치 2~3분 · AI 연결 2~3분

02 SIGN UP

회원가입

mynerd.io 에서 계정을 만듭니다. Google 로그인이면 한 번에 끝나고, 이메일로도 가입할 수 있습니다.

약 1분

mynerd.io



그림 2-1 mynerd.io 첫 화면. ① 오른쪽 위 [로그인] ② 가입 뒤 [데스크탑 다운로드]

1 로그인 화면 열기

브라우저에서 <https://mynerd.io> 에 접속해 오른쪽 위 **로그인** 을 누릅니다.


2 가입 방법 고르기

A. Google 계정으로 (가장 간편)

Google로 로그인 을 누르고 계정을 고르면 가입과 로그인이 한 번에 끝납니다.

B. 이메일로

- 1 아래쪽 **[계정이 없으신가요? 회원가입]** 을 누릅니다.
- 2 **이메일과 비밀번호(8자 이상)** 를 넣습니다.
- 3 보안 확인(Cloudflare)이 **성공!** 으로 바뀌면 **인증코드 받기** 를 누릅니다.
- 4 메일로 온 **인증코드**를 입력하면 가입 완료.



MYNERD에 오신 것을 환영합니다

로그인하고 포럼에 참여하고 라이브러리를 동기화하세요.


또는

☐ 이메일 저장

[계정이 없으신가요? 회원가입](#)

[비밀번호를 잊으셨나요?](#)

그림 2-2 로그인 화면



회원가입

이메일과 비밀번호를 입력하면 인증코드를 보내드립니다.

☒ 성공! 

그림 2-3 이메일 회원가입 창

✓ 메일이 안 와요

스팸함·프로모션함을 확인해 주세요. 몇 분 지나도 없으면 창을 닫고 다시 [인증코드 받기]를 누릅니다.

i 비밀번호를 잊었다면

로그인 화면의 **[비밀번호를 잊으셨나요?]** 에서 가입한 이메일로 **인증번호 6자리**를 받아 새 비밀번호를 정할 수 있습니다(10분 안에 입력).

03 DOWNLOAD

앱 다운로드

로그인한 상태에서 <https://mynerd.io> 첫 화면의 [데스크탑 다운로드]를 누르면 다운로드 창이 열립니다. 로그인하지 않았다면 로그인 화면이 먼저 나옵니다.

약 1분

로그인 필요

- 1 플랫폼 선택 에서 **Windows (.exe)** 를 고릅니다. (macOS는 준비 중)
- 2 **계속** 을 누르면 바로 `mynerd-setup-(버전).exe` 내려받기가 시작되고, 창은 잠시 뒤 저절로 닫힙니다.
- 3 브라우저의 다운로드 목록(또는 다운로드 폴더)에서 받은 파일을 확인합니다.

✓ 다운로드가 시작되지 않으면

몇 초 기다렸다가 [데스크탑 다운로드]를 다시 눌러 주세요. (연속으로 누르면 8초 동안은 반응하지 않습니다)




그림 3-1 다운로드 창 (예시 그림)

04 INSTALL

설치하기

내려받은 mynerd-setup-(버전).exe 를 실행합니다. 윈도우나 백신이 경고를 띄울 수 있는데, 마이너드가 아직 신생 앱이라 “처음 보는 프로그램”으로 표시하는 것뿐입니다.

약 1분

⚠ 꼭 읽어 주세요

1 파란 경고창 (Windows SmartScreen)




그림 4-1 SmartScreen 경고 (예시 그림)

- 1 경고창에서 파란 글씨 **[추가 정보]** 를 누릅니다.
- 2 아래에 새로 생긴 **[실행]** 을 누릅니다.
- 3 설치가 진행되고, 끝나면 마이너드가 자동으로 켜집니다.

i **[실행] 버튼이 처음엔 안 보여요**
정상입니다. [추가 정보]를 눌러야 나타납니다.

2 백신이 설치를 막을 때

V3 · 알약 같은 백신이 설치 파일을 막거나 지우는 경우가 있습니다. 둘 중 하나로 해결하세요. **방법 B를** 썼다면 설치 직후 실시간 감시를 꼭 다시 켜 주세요.

방법 A · 권장

예외(허용)로 등록

백신의 검역소/차단 기록에서 **mynerd-setup.exe** 를 찾아 **허용(예외)** 으로 지정한 뒤 다시 실행합니다.

방법 B

설치하는 동안만 잠시 끄기

백신의 **실시간 감시**를 잠깐 끄고 설치합니다. 설치는 1분 정도 걸립니다.

05 FIRST RUN

첫 실행과 로그인

설치가 끝나면 마이너드가 저절로 켜지고 로그인 창이 먼저 뜹니다. 로그인 → 이용 동의 → AI 연결 순서입니다.

1~2분

STEP 1

로그인

웹에서 가입한 계정(Google 또는 이메일)으로 로그인.



STEP 2

이용 동의

「MYNERD 시작 전 확인」에서 체크 후 [동의하고 시작하기].



STEP 3

AI 연결하기

“어느 AI 와 연결하시겠습니까?” 창이 저절로 뜹니다 — 6장에서 자세히.

1 앱에서 로그인

웹에서 가입한 계정(Google 또는 이메일)으로 로그인합니다. 가입한 계정이면 **무료 체험**으로 바로 쓸 수 있습니다.



비밀번호를 잊었다면

로그인 창의 **[비밀번호 재설정]** 을 눌러 메일로 재설정하세요.



화면 언어

앱 화면 언어는 Windows 언어를 따라 자동으로 정해집니다. 바꾸려면 **설정** → **환경설정** → **언어** 에서 고르세요.

2 이용 동의

처음 로그인하면 「MYNERD 시작 전 확인」 창이 뜹니다. 이용약관 · 개인정보 처리방침을 확인하고 체크한 뒤 **동의하고 시작하기** 를 누르세요.

3 AI 연결 창

동의를 마치면 “어느 AI 와 연결하시겠습니까?” 창이 저절로 뜹니다.

- **Claude · ChatGPT 구독으로 쓰실 분 (권장): Claude Code 또는 Codex 카드를 누르세요.** → 6장 방법 1
- **구독이 없거나 내 컴퓨터 안에서만 돌리실 분: [아직 없습니다] → [이 컴퓨터에서만 돌리기]** 를 누르세요. → 6장 「로컬 모델로만 쓰실 분」
- **나중에 하실 분: [나중에 하겠습니다].** 아직 아무 AI도 깔려 있지 않으면 대화창에 말을 걸 때 이 창이 다시 뜹니다(오른쪽 아래 **AI 연결하기** 버튼이 보이면 그걸 눌러도 됩니다). Claude Code · Codex 가 이미 깔려 있다면 대화 입력창 아래의 대화 상대 단추에서 고르세요.

마이너드는 이미 쓰고 계신 똑똑한 AI(Claude · ChatGPT)에게 자동화를 만들게 하고, 만들어진 자동화는 이 컴퓨터 안에서 돌게 하는 방식이 가장 빠릅니다.



AI 모델을 따로 내려받지 않아도 됩니다

Claude나 ChatGPT를 연결하면 바로 시작할 수 있습니다. 내 컴퓨터 안에서만 AI를 돌리고 싶은 분만 6장 끝의 「로컬 모델로만 쓰실 분」을 보세요.

06 CONNECT AI

AI 연결하기

연결 방법은 두 가지가 가장 쉽습니다. 마이너드 안에서 연결하는 **온보딩 방식**, 그리고 Claude·Codex 데스크탑 앱에서 **말 한마디로 연결**하는 방식입니다.

방법 1 · 가장 쉬움

온보딩으로 연결

마이너드 [AI 연결하기] 창에서 Claude Code 또는 Codex를 고르고 구독 계정으로 로그인. 대화창에서 바로 시작합니다.

방법 2 · 가장 쉬움

데스크탑 앱에서 말 한마디

Claude Desktop · Codex 앱의 AI에게 “내 PC에 설치된 MYNERD를 연결해 주고, 도구 목록을 확인해 줘”라고 말합니다.

그 밖에

API 키

ChatGPT · Claude 등 AI 서비스의 API 키를 설정에 넣어 대화창에서 씁니다.

원하는 분만

로컬 모델

인터넷 없이 내 컴퓨터 안에서만 AI를 돌리고 싶은 분. 저장공간이 필요합니다.

i 무엇이 필요한가요?

방법 1·2는 **Claude Pro·Max**(<https://claude.ai>) 또는 **ChatGPT Plus·Pro**(<https://chatgpt.com>) 구독을 그대로 씁니다. 구독은 각 사이트에서 직접 합니다. Claude Code · Codex 프로그램은 마이너드가 설치해 주므로 따로 받을 필요가 없습니다. 연결한다고 추가 요금이 생기지는 않습니다. **현재 연결할 수 있는 것은 Claude와 Codex(ChatGPT) 두 가지입니다.**

0 외부 AI 접근 허용 — 연결할 때 저절로 켜집니다

AI가 마이너드를 다루려면 **플러그인** → **MCP(out)**의 **외부 AI 접근 허용**이 켜져 있어야 합니다. 방법 1로 [대화창에서 ... 로 시작]을 누르거나, 대화창의 대화 상대 단추에서 Claude Code · Codex를 고르거나, MCP(out)의 커넥터 [켜기] · 데스크탑 카드 · 클라우드 카드를 누르면 **저절로 켜지고** 대화창에 “[외부 AI 접근 허용]을 켜었습니다”라고 알려 줍니다.



“외부 AI 접근이 꺼져 있습니다” 라는 답이 오면

방법 2처럼 마이너드 화면을 누르지 않고 연결한 경우에는 꺼져 있을 수 있습니다. **플러그인** → **MCP(out)** 에서 **외부 AI 접근 허용** 스위치를 켜고 다시 시키세요.

1

방법 1 — 온보딩으로 연결 (Claude Code · Codex)

처음 켜면 “어느 AI와 연결하시겠습니까?” 창이 저절로 뜹니다. 닫았다면: 아직 아무 AI도 깔려 있지 않으면 대화창에 말을 걸 때 다시 뜹니다(오른쪽 아래 **AI 연결하기** 버튼이 보이면 그걸 눌러도 됩니다). Claude Code · Codex 가 이미 깔려 있다면 대화 입력창 아래의 대화 상대 단추에서 고르면 됩니다.

1

Claude Code(Claude Pro·Max 구독) 또는 **Codex**(ChatGPT Plus·Pro 구독) 카드를 누릅니다.

2

PC에 Claude Code(또는 Codex)가 없으면 “하나만 설치하면 됩니다” 안내가 나옵니다. **설치하고 연결하기** 를 누르면 설치 진행이 창에 표시되고, 끝나면 다음 단계로 넘어갑니다. Claude 데스크탑 앱만 있는 경우에도 이 안내가 나옵니다.

3

연결됨 이 뜨면 **로그인** 을 누릅니다. 브라우저가 열리면 본인 구독 계정으로 한 번 로그인합니다. (이미 로그인해 두었다면 **이미 로그인했습니다**)

4

대화창에서 Claude Code 로 시작 (Codex라면 **Codex (ChatGPT) 로 시작**)을 누르면 끝. 대화 상대가 그 AI로 바뀌고, **외부 AI 접근 허용** 도 함께 켜집니다.




그림 6-1 처음 켜면(또는 [AI 연결하기]를 누르면) 뜨는 창 (예시 그림)



브라우저가 안 열리거나 로그인이 안 끝나요

[로그인]을 누르면 브라우저가 열리고 최대 3분 기다립니다. 그 안에 끝나지 않으면 “로그인이 끝나지 않았습니다” 창에서 **[다시 해보기]** 를 누르세요. 브라우저에서 이미 로그인을 마쳤다면 **[이미 로그인했습니다]** 를 누르면 다음 단계로 넘어갑니다.

2 방법 2 — 데스크탑 앱에서 말 한마디로 연결

Claude Desktop · Codex 같은 데스크탑 AI 앱을 이미 쓰고 계시면, 그 앱에서 마이너드를 도구로 붙여 쓸 수 있습니다. 앱이 없다면 직접 받습니다 — Claude Desktop <https://claude.com/download>, Codex 앱 <https://developers.openai.com/codex/app>. 연결 뒤에는 그 앱에서 “마이너드로 워크플로우 만들어 줘”처럼 말하면 됩니다.

먼저 마이너드에서 **플러그인** → **MCP(out)**의 **외부 AI 접근 허용**을 켜 두세요. 이 방법은 마이너드 화면을 누르지 않으므로 저절로 켜지지 않습니다.

데스크탑 앱 (Claude Desktop · Codex) — 말 한마디로 연결

외부 AI 접근 허용을 켜 상태에서, 데스크탑 앱의 AI에게 이렇게 말하면 바로 연결됩니다.

★ 데스크탑 AI에게 이렇게 말하세요

“내 PC에 설치된 MYNERD를 연결해 주고, 도구 목록을 확인해 줘.”

영문: “Connect to MYNERD installed on my PC and show me its tool list.”

- 1 AI가 연결을 진행하며 허락을 물으면 확인해 줍니다.
- 2 마이너드 도구 목록(워크플로우 만들기 · 실행 · 목록 보기 등)이 나오면 연결 완료.
- 3 앱에 따라 설정 반영을 위해 **그 앱을 한 번 다시 시작**해야 할 수 있습니다.

✓ 말로 안 되면 카드로

플러그인 → MCP(out) 커넥터 화면의 **데스크탑** 카드에서 앱(예: Claude Desktop)을 누르면 그 앱 설정에 마이너드가 등록됩니다. 앱을 다시 시작하면 카드에 “**연결됨**”이 표시됩니다.

(참고) Claude 웹 (claude.ai) — 주소 붙여넣기

- 1 플러그인 → MCP(out) 화면의 **커넥터**에서 **켜기**를 누릅니다. (“커넥터 켜짐”) 꺼져 있으면 Claude 웹에서 들어오는 연결이 모두 멈춥니다.
- 2 마이너드 커넥터 화면의 **클라우드** → **Claude 웹** 카드를 열고 **주소 복사**.
- 3 **claude.ai 설정** → **커넥터** → **커스텀 커넥터 추가**에 붙여 넣고 저장합니다. (무료 요금제는 커스텀 커넥터 1개까지)



연결 주소는 비밀번호와 같습니다

주소를 아는 사람은 누구나 내 MYNERD를 쓸 수 있으니 공유하지 마세요. 새어 나갔다면 커넥터 화면의 [열쇠 새로 발급] 을 누르세요 — 기존 주소는 즉시 막히고, 연결해 둔 곳에 새 주소를 다시 등록해야 합니다. 쓰지 않을 때는 커넥터를 꺼 두어도 됩니다.

3

그 밖에 — API 키로 연결

1

설정 → AI 모델 로 갑니다.

2

LLM API 관리 를 눌러 펼치고 쓰려는 서비스 카드(예: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI)) 를 누릅니다.

3

카드 아래 열린 칸에 그 서비스 사이트에서 발급받은 키를 붙여 넣고 적용 을 누릅니다. (목록에 없는 OpenAI 호환 서비스는 [+ API 추가] 에서 주소·키·모델을 직접 넣습니다)

키 받는 곳 Claude (Anthropic) <https://console.anthropic.com/keys> · ChatGPT (OpenAI) <https://platform.openai.com/api-keys>



키는 AI에게 보이지 않습니다

저장된 키는 마이너드 안에서 사용만 되고, 채팅 시가 내용을 읽을 수 없습니다. 키가 필요한 작업을 시키면 마이너드가 키 입력칸으로 바로 안내해 줍니다.

4

로컬 모델로만 쓰실 분

꼭 필요한 단계는 아닙니다. 인터넷 없이, 쓰는 만큼 비용 없이 내 컴퓨터 안에서만 AI를 돌리고 싶은 분만 설치하세요.

1

“어느 AI 와 연결하시겠습니까?” 창에서 아직 없습니다 → 이 컴퓨터에서만 돌리기 → 살펴보고 시작하기 를 누릅니다. (창을 닫았다면, 아직 아무 AI도 깔려 있지 않을 때 대화창에 말을 걸면 다시 뜹니다)

2

마이너드가 PC 사양과 남은 저장공간을 확인한 뒤, 대화창에 필요한 용량과 이 PC에 맞는 모델을 알려 줍니다. 네, 준비해주세요 를 누르면 엔진과 모델을 내려받습니다(수 GB, 몇 분 걸릴 수 있음). 공간이 모자라면 얼마를 비워야 하는지 알려 주고, 비운 뒤 [공간을 비웠습니다, 다시 확인해주세요] 를 누르면 이어서 진행합니다.

3

모델은 나중에 설정 → AI 모델 에서 더 받거나 바꿀 수 있습니다.



로컬 모델은 이렇게 쓰면 좋아요

만드는 일(워크플로우 설계)은 방법 1·2의 똑똑한 AI가 하고, 다 만들어진 워크플로우를 돌릴 때 로컬 모델을 쓰는 조합도 가능합니다. 받은 모델은 **설정** → **AI 모델** 에서 바꿀 수 있습니다.



AI 권한 — 무엇을 물어보나요?

AI가 하려는 일	동작	예시
읽기 · 새로 만들기	바로 진행	목록 보기, 새 프로젝트·워크플로우·위젯 만들기
고치기 · 지우기	매번 물어봄	위젯 코드·노드·연결 고치기, 워크플로우·프로젝트 삭제 — [항상 허용] 없이 그때마다 묻습니다
실행 · 내보내기 · 코드 저장	먼저 물어봄	워크플로우 실행, 스킬·노드 저장, 내보내기
설치 · MCP 추가·시작	기본은 막힘	모델·에셋 설치 등은 마이너드 화면에서 직접 하도록 안내합니다

물어볼 때는 “**권한 요청**” 창이 뜹니다. 내용을 보고 **거부** · **항상 허용** · **이번만 허용** 중에 고르세요. 고치기·지우기는 **[항상 허용]**이 없고 **매번** 고릅니다. 실행·내보내기·스킬과 노드 저장은 같은 종류로 묻기 때문에 **한 번 [항상 허용]**하면 **이 넷 모두** 다시 묻지 않습니다. [거부]한 요청은 앱을 다시 켤 때까지 같은 요청이 오면 창 없이 거부되고, 2분 안에 답하지 않아도 거부로 처리됩니다. [항상 허용]한 것은 **설정** → **환경설정** 의 **항상 허용한 권한** 에서 언제든지 취소할 수 있습니다.



위험 작업 항상 허용

플러그인 → MCP(out)의 **위험 작업 항상 허용** 을 켜면 워크플로우 실행·내보내기·스킬과 노드 저장, 설치·MCP 시작을 AI가 묻지 않고 바로 합니다. 고치기·지우기는 이 설정과 상관없이 항상 묻습니다. 기본 (꺼짐)을 권장합니다.

위젯이 워크플로우를 실행할 때는 오른쪽 같은 창이 뜹니다. **실행** 을 누르면 진행되고, 처음 한 번만 묻습니다.




그림 6-2 위젯 실행 확인 창 (입력 경로는 가렸습니다)

07^{TOUR}

화면 둘러보기

위쪽 탭 다섯 개만 알면 됩니다.




그림 7-1 마이보드 화면. 위젯을 탭별로 모아 둡니다 (개인 탭 이름은 가렸습니다)

탭	하는 일
프로젝트	워크플로우를 만들고, 고치고, 실행하는 곳. 라이브러리에서 받은 워크플로우도 여기 프로젝트로 들어옵니다.
라이브러리	내 PC에 저장된 브레인(학습 자산) · 에이전트 · 워크플로우 라이브러리와 제작 도구.
마이보드	위젯을 올려 두는 대시보드. 탭으로 나눠 정리합니다. 위젯 추가 로 웹에서 받은 라이브러리도 설치합니다.
플러그인	에셋 · MCP(in)(스케치업 등 외부 프로그램 연결) · MCP(out)(외부 AI 연결·커넥터) · CLI · 메신저 · 스킵 · 도구.
설정	AI 모델(API 키 · 로컬 모델) · 계정 · 팀 서버 · 환경설정(언어 등) · 버전 정보.



오른쪽 대화창

무엇이든 말로 시키면 됩니다. “지난주 메일 정리하는 워크플로우 만들어 줘”처럼요.

08^{FAQ}

자주 묻는 질문

질문	답
업데이트는 어떻게 받나요?	앱이 켜질 때, 켜져 있는 동안 주기적으로, 그리고 창으로 돌아올 때 새 버전을 확인합니다. 알림이 뜨면 안내대로 받고 재시작하면 됩니다. 앱을 끌 때 자동으로 설치되기도 합니다.
설치 파일이 사라졌어요	백신이 지운 경우입니다. 4장의 “백신이 설치를 막을 때”를 보세요.
[실행] 버튼이 안 보여요	SmartScreen 창에서 [추가 정보]를 먼저 눌러야 나타납니다.
로그인이 안 돼요	웹에서 가입한 같은 계정인지 확인하세요. 비밀번호를 잊었다면 로그인 창의 [비밀번호 재설정]을 누르세요.
인터넷 없이 쓸 수 있나요?	로컬 모델을 설치한 경우 그 모델로 하는 작업은 가능합니다. Claude·ChatGPT 연결, API, 라이브러리 받기는 인터넷이 필요합니다.
API 키가 유출되지 않나요?	키는 내 PC에 저장되고 AI에게 내용이 보이지 않습니다.
연결한 AI를 바꾸고 싶어요	대화 입력창 아래의 대화 상대 단추(처음엔 ‘네드’)를 눌러 Claude Code · Codex 중에서 고릅니다. API 키와 로컬 모델은 설정 → AI 모델에서 고릅니다.
로컬 모델을 꼭 받아야 하나요?	아닙니다. Claude·ChatGPT를 연결하면 바로 쓸 수 있습니다. 내 컴퓨터 안에서만 돌리고 싶은 분만 받으세요.

N E X T

셋팅 끝!

이제 무엇이든 맡겨 보세요.

다음 권 「3D 모델링 워크플로우 사용법」에서는 웹 라이브러리에서 워크플로우를 받아 설치하고, 건축 도면을 스케치업 3D 모델로 세우는 과정을 처음부터 끝까지 따라 해 봅니다.

홈페이지 mynerd.io

사용설명서 mynerd.io → 사용설명서

질문 mynerd.io → 포럼